

# 计算服务 产品介绍

产品版本: v6.1.1

发布日期: 2024-01-15

# 目录

1 产品介绍 .....	1
1.1 什么是计算服务 .....	1
1.2 使用场景 .....	5
1.3 基本概念 .....	6
1.4 产品获取 .....	11
1.5 权限说明 .....	12
1.6 使用限制 .....	16
1.7 与其他服务的关系 .....	21

# 1 产品介绍

## 1.1 什么是计算服务

计算服务是一种提供算力的服务，可提供安全、可靠、弹性、高易用的计算环境，确保服务持久稳定运行，提升运维效率，使用户更专注于核心业务创新。

## 产品优势

- 完善的一云多芯场景支持

在云平台同一区域内提供鲲鹏、飞腾、海光、intel、AMD等不同芯片架构的物理节点，为用户提供一致的使用体验。

- 广泛的业务场景支持

提供通用计算型、计算优化型、GPU计算加速型等云主机规格，支持多种加速直通设备的使用，满足不同行业不同场景需求。

- 持续进化的能力

支持OTA式平滑无感安装与升级，可以第一时间获取最新产品能力、修复产品缺陷。

- 智能高效的调度

云主机智能调度引擎，提供多种调度机制，适配多样化业务场景。

- 强劲的高可用能力

故障自动快速恢复，存储多副本；云主机备份以及容灾保护、快照保护；强大的云主机高可用能力。

- 灵活的弹性伸缩能力

根据业务和场景的需要，可以灵活的调整云主机CPU、内存大小，动态的增减云硬盘数量以及扩容、实时更新云主机带宽等，精准的匹配业务要求。

## 主要功能

## • 云主机生命周期管理

通过云平台管理云主机的生命周期，包括云主机(批量)创建/删除、关机/启动/重启、暂停/恢复、挂起/取消挂起、编辑名称、调整规格、调整启动顺序、克隆、创建快照、编辑标签、绑定/解绑公网IP、连接/断开网络、编辑安全组、管理虚拟IP、冷/热迁移、撤离、重置状态、锁定/解锁和重建等。

## • 云主机可扩展性

支持云主机的克隆、快照、挂载USB设备和挂载ISO等。

## • 数据盘扩容

支持对云主机的数据盘执行扩容、挂载和卸载等操作。

## • 调整规格

当创建的云主机规格无法满足业务需要时，可变更云主机规格，升级vCPU、内存。云平台支持离线调整规格和在线调整规格两种方式：

- 离线调整：在规格调整过程中，云主机将暂时关闭，待调整完成后会恢复其原有状态。
- 在线调整：在规格调整过程中，云主机不会关闭，且不会影响现有业务。

## • 云主机回收站

云主机回收站是一种容错的服务。在删除云主机时，可以选择不彻底删除而是放入到回收站中保存，以防止误操作导致数据丢失。处于回收站内的云主机会被定期清理掉（被清理后不可恢复），在没有被清理前还能够选择恢复云主机。建议包含重要数据的云主机在删除的时候都选择移入回收站，避免误删引起重要数据丢失。

## • 云主机快照

云主机快照是针对云主机的系统盘与数据盘在某一个时刻的数据拷贝，可以通过云主机快照快速构建快照时刻的云主机数据。有如下使用场景：

- 数据备份。可以定期对云主机执行创建快照操作，然后利用云主机快照创建云主机来还原想要的数据库。
- 云主机故障恢复。利用云主机快照创建出新的云主机，然后重新绑定原云主机的资源实现云主机的故障恢复。
- 批量复制。在云主机内配置好相关配置，然后利用云主机快照可以快速的进行场景复制。

- **主机克隆**

基于指定的云主机克隆出相同的新云主机，不必再安装其它软件。

- **CPU绑定**

支持将云主机的vCPU绑定到物理CPU上，从而获得近似物理CPU的计算能力。

- **NUMA**

NUMA通过云主机规格进行定义，支持自定义NUMA Node数目、内存和CPU分配策略。

- **热迁移**

通过热迁移，可以在云主机不停机的情况下将云主机由一台计算节点迁移到另外一个节点，挂载的云硬盘以及数据都将保持不变。

- **冷迁移**

您可以通过此功能迁移云主机至云平台中的其它节点。冷迁移可以指定目标节点或者自动调度至可用节点。

- **云主机组**

为安置云主机的计算节点提供分布编排。通过使用主机组可以为部署服务实现更丰富的管理交互。

- **VNC控制台**

提供界面VNC方式访问、操作云主机，并且支持快捷操作与全屏显示等功能。在无法远程桌面或SSH时，可通过VNC进行云主机状态检查。

- **SSH密钥对**

考虑安全性，推荐使用SSH密钥对作为远程登录云主机的凭证。在创建云主机过程中，可以配置SSH密钥对，后续可以使用私钥远程登录云主机。

- **GPU虚拟化**

GPU虚拟化技术支持将物理GPU切割成更细粒度的vGPU，用户可使用vGPU规格快速创建的vGPU云主机，满足强大的浮点计算能力需求，实现更灵活的资源部署、提高资源利用率以及节约成本。该功能适用于AI推理以及机器学习等GPU计算场景。

- **丰富的操作系统镜像**

---

支持丰富的操作系统镜像：Arm架构支持麒麟402和麒麟V10、统信、凝思；x86架构支持湖南麒麟、中标麒麟、银河麒麟、深度科技、一铭软件、凝思系统、中科方德、CentOS、Ubuntu、RHEL、Windows。

## 1.2 使用场景

- **Web应用**

针对业务负载压力适中的应用场景，推荐用户通过负载均衡配置把Web类型应用部署在云主机上。

- **数据库应用**

针对处理数据量大并且数据访问量大的应用场景，对于高性能关系型数据库、NoSQL数据库等对云主机的I/O能力要求较高的应用，用户可以选取NUMA结合CPU绑定云主机规格，使用新一代云存储集群，提供更优的读写性能和更低的时延。

- **轻量科学计算、AI和图形渲染类型应用**

使用GPU计算加速型云主机能够提供强大的浮点计算能力，从容应对高实时、高并发的海量计算场景。适用于图形处理、云端实时渲染、科学计算等场景。

## 1.3 基本概念

- **云主机**

运行在云环境上的虚拟机，相当于数据中心的一台物理服务器。用户可以通过选择合适的CPU、内存、操作系统、磁盘空间、网络和安全组等配置创建云主机。

- **云硬盘**

为云主机提供块级存储设备，相当于一台物理机的硬盘。云硬盘是独立的资源，其生命周期独立于云主机，可以被挂载到任何云主机上，也可以从云主机卸载，然后挂载到其他云主机。

- **镜像**

操作系统的安装模版。用户可以选择合适的操作系统镜像，创建所需要的云主机。只有云管理员具有上传镜像操作权限，其他权限的用户只能使用和查看。但用户可以通过云主机快照创建新的镜像，并在启动云主机时选择“云主机快照”类型来使用新的镜像。

- **快照**

用户可以对云主机创建快照，保存当时状态下的云主机数据作为备份。用户可以基于这个快照创建新的云主机。

- **物理节点**

一个云环境中包含一组物理节点，每个物理节点对应一台物理服务器。物理节点可分为不同的角色，如控制节点、计算节点、存储节点和融合节点等。其中带计算角色的物理节点可以运行云主机。物理节点也可简称为“节点”。

- **SSH密钥对**

基于密钥的安全验证登录方法，保证云主机安全。推荐使用密钥对登录云主机。

- **可用区**

可以简单理解为一组节点的集合，这组节点具有独立的电力供应设备。比如一个独立供电的机房，一个独立供电的机架都可以被划分成可用区。所以，可用区主要是通过冗余来解决可用性问题，同时也提高容灾性和隔离性。

## • 主机集合

可用区是一个面向用户的概念和功能，而主机集合是管理员用来根据硬件资源的某一属性来对硬件进行划分的功能，只对云管理员可见，其主要功能就是实现根据某一属性来划分物理机，比如按照地理位置，使用固态硬盘的机器，内存超过32G的机器，根据这些指标来构成一个主机集合。

## • 云主机监控

用于监控云主机不同时间长度和时间精度的监控数据，以反映云主机运行状态，便于精准快速定位故障，实现高效运维。

根据云主机是否已安装并启用Agent插件，实现对更多指标的监控，可以划分监控模式为“基础监控”和“详细监控”两种。各模式支持监控的指标，以及各指标的含义与统计方法如下（对于各监控模式，未标注统计方法则说明不支持对该指标进行监控）：

指标		含义	详细监控模式 (启用Agent)	基础监控模式 (未启用Agent)
CPU	CPU使用率	用于统计云主机的CPU使用率，以百分比为单位。	* Linux：通过计算采集周期内/proc/stat中的变化获得。 * Windows：通过typeperf中Processor(_Total)相关指标采集。	通过Libvirt接口virDomainListGetStats获得。
	CPU使用率- User	用于统计云主机的用户空间CPU使用率，以百分比为单位。		
	CPU使用率- System	用于统计云主机的内核空间CPU使用率，以百分比为单位。		
	CPU使用率- Interrupt	用于统计云主机的CPU中断时间占比，以百分比为单位。		

指标		含义	详细监控模式 (启用Agent)	基础监控模式 (未启用Agent)
内存	剩余内存	用于统计云主机剩余内存的使用量，以MiB为单位。	* Linux：通过计算/proc/meminfo中的MemFree获得。 * Windows：通过typeperf中Memory Free指标采集。	
	可用内存	用于统计云主机可用内存的使用量，以MiB为单位。	* Linux：通过计算/proc/meminfo中的MemAvailable获得。 * Windows：通过typeperf中Memory Available MBytes指标采集。	
	已使用内存	用于统计云主机已使用内存的使用量，以MiB为单位。	通过计算(内存总量-可用内存)获得。	通过计算(内存总量-可用内存)获得。其中，可用内存通过Libvirt接口 virDomainMemoryStats中字段 usable获得。
	内存使用率	用于统计云主机可用内存的使用率，以百分比为单位。	通过计算(1-可用内存/内存总量)获得。	通过计算(1-可用内存/内存总量)获得。

指标		含义	详细监控模式 (启用Agent)	基础监控模式 (未启用Agent)
磁盘	磁盘使用量	用于统计云主机的磁盘使用量，以GiB为单位。	* Linux：通过计算分析(df-l)获得。 * Windows：通过wmic logicaldisk获得。	
	磁盘使用率	用于统计云主机的磁盘使用率，以百分比为单位。	通过计算(1-磁盘使用量/磁盘总量)获得。	
	磁盘读/写IOPS- 磁盘读IOPS	用于统计云主机每块磁盘的读请求次数速率，以IOPS为单位。		
	磁盘读/写IOPS- 磁盘写IOPS	用于统计云主机每块磁盘的写请求次数速率，以IOPS为单位。	* Linux：通过计算采集周期内/proc/diskstats中的变化获得。	
	磁盘读/写速率- 磁盘读请求速率	用于统计云主机每块磁盘的读取数据的请求速率，以B/S为单位。	* Windows：通过typeperf中PhysicalDisk Current Disk Queue Length指标采集。	
	磁盘读/写速率- 磁盘写请求速率	用于统计云主机每块磁盘的写入数据的请求速率，以B/S为单位。		通过Libvirt接口virDomainBlockStats获得。

指标		含义	详细监控模式 (启用Agent)	基础监控模式 (未启用Agent)
网络	网卡流量-网卡进流量	用于统计云主机每块网卡的接收字节速率，以B/S为单位。	* Linux：通过计算采集周期内/proc/net/dev中的变化获得。 * Windows：通过GetIfEntry2获取每个网口的统计数据。	通过Libvirt接口virDomainInterfaceStats获得。
	网卡流量-网卡出流量	用于统计云主机每块网卡的发送字节速率，以B/S为单位。		
	网卡进/出包速率-网卡进包速率	用于统计云主机每块网卡的接收数据包速率，以PPS为单位。		
	网卡进/出包速率-网卡出包速率	用于统计云主机每块网卡的发送数据包速率，以PPS为单位。		

## 1.4 产品获取

### 前提条件

在执行下述产品获取操作步骤前，请确保以下条件均已满足：

- 已成功获取并安装“镜像服务”、“SDN网络服务”（或“基础网络服务”），和“块存储”云产品。获取并安装云产品的具体操作说明，请参考“产品与服务管理”帮助中的相关内容。
- 如需获取正式版云产品，请提前将已获取的许可文件准备就绪。

### 操作步骤

1. 获取并安装计算服务云产品。

在云平台的顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[产品与服务管理]-[云产品]，进入“云产品”页面获取并安装“计算服务”云产品。具体的操作说明，请参考“产品与服务管理”帮助中“云产品”的相关内容。

2. 访问计算服务。

在云平台的顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[计算]后，选择各子菜单，即可访问该服务的各项功能。

## 1.5 权限说明

本章节主要用于说明计算服务各功能的用户权限范围。其中，√代表该类用户可对云平台内所有项目的操作对象执行此功能，**XX项目**代表该类用户仅支持对XX项目内的操作对象执行此功能，未标注代表该类用户无权限执行此功能。

功能		云管理员	部门管理员/项目管理员/普通用户
云主机	信息展示	√	仅已加入项目
	创建云主机	仅Default/admin项目	
	启动/关机	√	
	重启	√	
	暂停/恢复	√	
	挂起/取消挂起	√	
	编辑名称	√	
	调整规格	√	
	调整启动顺序	仅Default/admin项目	
	重置密码	仅Default/admin项目	
	克隆	仅Default/admin项目	
	创建快照	仅Default/admin项目	
	编辑标签	√	

功能	云管理员	部门管理员/项目管理员/普通用户
绑定/解绑公网IP	仅Default/admin项目	
连接/断开网络	仅Default/admin项目	
编辑安全组	仅Default/admin项目	
管理虚拟IP	√	
挂载/卸载云硬盘	仅Default/admin项目	
挂载/卸载ISO	仅Default/admin项目	
挂载/卸载USB设备	√	
冷迁移	√	
热迁移	√	
撤离	√	
重置状态	√	
锁定/解锁	√	
重建	仅Default/admin项目	仅已加入项目
删除	√	仅已加入项目
云主机快照	信息展示	仅已加入项目
	编辑标签	
	编辑	

	功能	云管理员	部门管理员/项目管理员/普通用户
	创建云硬盘		
	删除		
云主机回收站	信息展示		仅已加入项目
	恢复云主机	√	
	彻底删除云主机		
云主机组	信息展示	√	仅已加入项目
	创建云主机组	仅Default/admin项目	
	编辑标签	√	
	删除云主机组	√	
SSH密钥对	信息展示	√	仅已加入项目
	创建密钥对	仅Default/admin项目	
	导入密钥对	仅Default/admin项目	
	编辑标签	√	
	删除密钥对	√	
云主机规格	信息展示		
	创建云主机规格	√	
	编辑访问控制		
	删除云主机规格		
可用区与主机集合	信息展示		√
	创建主机集合		

	功能	云管理员	部门管理员/项目管理员/普通用户
	管理主机		
	编辑主机集合		
	删除主机集合		
计算节点	信息展示	√	
	开启/关闭vGPU		
	虚拟化切割GPU		
	还原GPU		
	启用/禁用GPU		
	启用/禁用vGPU		
	虚拟化切割网卡		
	还原网卡		
	绑定网卡物理网络		
	解绑网卡物理网络		
	云主机批量热迁移		
	云主机批量冷迁移		
	激活/禁用		

## 1.6 使用限制

### 针对SR-IOV网卡

- 启用SR-IOV网卡的云主机不支持外部网络、安全组、QoS、VxLAN和云主机热迁移功能。
- 在Arm架构的云平台中，飞腾不支持SR-IOV功能。鲲鹏支持SR-IOV功能，但是不支持挂起/恢复云主机，若因挂起导致云主机状态错误，请重置云主机状态，然后执行强制重启操作。
- Intel的SR-IOV网卡支持的Windows操作系统版本包括Windows Server 2019\*、Windows Server 2016\*、Windows Server 2012\*以及Windows Server 2012\* R2，为了在Windows系统的云主机中使用SR-IOV功能，您需要选择以上受支持版本的镜像，并安装相应版本的驱动程序。
- 删除启用SR-IOV网卡的云主机后，SR-IOV虚拟网卡将自动释放，但是不会被回收，可以手动删除或者绑定到其他云主机使用。
- 当云平台从V5升级至V6版本时，无论SR-IOV网卡是在升级前已插入还是升级后新插入，若需使用SR-IOV功能均请申请变更单，具体变更内容请参见运维手册中相关内容。

当全新安装V6版本的云平台时，若在安装前已插入SR-IOV网卡，则可直接使用；若需要在安装后插入SR-IOV网卡，则请先将该操作节点置于维护模式并关机，待插入SR-IOV网卡后，再启动该节点，并申请变更单将网卡变更为UP状态。

### 针对GPU

- 在Arm架构的云平台中，不支持使用GPU功能。
- 请确保物理机BIOS中已开启Intel VT-d / AMD IOMMU功能，且物理机内核已开启IOMMU支持。
- 当使用NVIDIA vGPU时，请先参考NVIDIA官方文档提前购买许可，搭建License Server并导入许可。此外，NVIDIA vGPU功能依赖CentOS 7.6版本内核，请使用c76版本ISO。
- 目前云平台支持的GPU型号如下表所示，下述所列GPU均可用于GPU透传和虚拟化切割。支持对公网IP类型的资源计费。

类型	型号
----	----

类型	型号
NVIDIA	Tesla V100
	Tesla P100
	Tesla P40
	Tesla P6
	Tesla P4
	Tesla M60
	Tesla M10
	Tesla M6
	Tesla T4
	Quadro RTX 8000
	Quadro RTX 6000
Cambricon	MLU100

## 针对在线调整云主机规格

- 在Arm架构的云平台中，不支持使用在线调整云主机规格功能。
- 云主机的操作系统必须同时支持“vCPU热添加”和“内存热添加”才能使用在线调整规格的功能。

根据Linux和Windows的官方数据统计，具体支持情况如下（针对Linux 64位系统，只需要Kernel大于等于3.8即可，包含但不限于下表所示）：

类型	版本
Linux 64位	CentOS 7.x
	CentOS 8.x

类型	版本
	Red Hat Enterprise Linux 7.x
	Red Hat Enterprise Linux 8.x
	Ubuntu Server 14.x
	Ubuntu Server 16.x
	Ubuntu Server 17.x
	SUSE Linux Enterprise Server 12
	SUSE Linux Enterprise Server 15
Windows Server	2008 64-bit Datacenter
	2008 R2 Datacenter
	2012 Standard/Datacenter
	2012 R2 Standard/Datacenter
	2016 Standard/Datacenter
	2019 Standard/Datacenter
	2022 Standard/Datacenter

- 目前仅支持针对通过云硬盘启动的通用计算型云主机在线调整规格。
- 只支持在线调大云主机的CPU和内存规格。
- 独享型负载均衡器不支持使用在线调整云主机规格功能。

## 针对离线调整云主机规格

- 独享型负载均衡器不支持使用离线调整云主机规格功能。

## 针对开启详细监控

通过为云主机安装并启用Agent插件，可以开启云主机详细监控展示功能，展示更丰富的监控指标（各指标的具体说明与统计方法请参考 [云主机监控](#)）。具体指标展示差异如下（其中，√代表支持展示此指标，未标注代表不支持展示此指标）：

指标		详细监控模式（启用Agent）	基础监控模式（未启用Agent）
CPU	CPU使用率	√	√
	CPU使用率- User		
	CPU使用率- System		
	CPU使用率- Interrupt		
内存	剩余内存	√	
	可用内存		
	已使用内存		√
	内存使用率		√
磁盘	磁盘使用量	√	
	磁盘使用率		
	磁盘读/写IOPS-磁盘读IOPS		
	磁盘读/写IOPS-磁盘写IOPS		
	磁盘读/写速率-磁盘读请求速率		√
	磁盘读/写速率-磁盘写请求速率		√
网络	网卡流量-网卡进流量	√	√
	网卡流量-网卡出流量		√

	指标	详细监控模式 (启用Agent)	基础监控模式 (未启用Agent)
	网卡进/出包速率-网卡进包速率		
	网卡进/出包速率-网卡出包速率		

## 1.7 与其他服务的关系

服务	说明
主机高可用	通过监控物理主机的状态, 包括管理网、存储网、生产网等网络设备状态以及主机的运行状态, 当检测到相应网络设备异常或主机操作系统奔死等故障场景, 会主动撤离主机上运行的云主机, 以恢复业务连续性。
镜像服务	提供云主机创建所需的镜像文件。
标签服务	使用标签来标识弹性云服务器, 便于分类和搜索。
块存储	为云主机提供新一代云存储。
基础网络服务/SN网络服务	为云主机提供二层隔离的基础云上私有网络。

**咨询热线：400-100-3070**

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼1层107-2号

南京易捷思达软件科技有限公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心4栋109-110

邮箱：

[contact@easystack.cn](mailto:contact@easystack.cn) (业务咨询)

[partners@easystack.cn](mailto:partners@easystack.cn)(合作伙伴咨询)

[marketing@easystack.cn](mailto:marketing@easystack.cn) (市场合作)